

永野小学校地域防災拠点

本部機器 PC プリンタースタート手順

(多目的室 機器ボックス)

2022年10月2日

<ダイヤルキー 番号> 運営委員に通知


<機器ボックス 収納物>

ノートパソコン	電源	マウス	1式
インクジェットプリンター	USBコード	マニュアル	インストール用 CD
	電源コード	A4コピー用紙	1式
デジタルトランシーバー	充電器	アンテナ	1式
テーブルタップ			1個

<保管状態 緑色のプラスチックボックス 下略図>

ダイヤルキーでロックしてあるので、開錠が必要 →

箱底部穴よりコードがコンセントにつながっており、デジタルトランシーバーは常時充電状態となっている。



<PC プリンターのセッティング (USB コードを使用) >

- ① 機器ボックスより PC 一式、プリンター一式とテーブルタップを取り出す。
- ② 適当な台に設置し紙ホルダーセット (PC 左、プリンター右にした方が配線は容易)
- ③ 各電源コードをテーブルタップにつなげ、電源確保
- ④ USB コードで PC とプリンターを接続
- ⑤ 先ず、プリンターのスイッチ ON とし、立ち上がるまで待つ
- ⑥ PC のスイッチを入れる。 プリンタードライバー等は、インストール済みなのでウィンドウズが立ち上がり、キャノンのソフト (右下) が現れるまで待つ。
(古い PC の為、おおよそ 2 分から 3 分かかる 目安はハードディスク稼働ランプ  の点灯が消えるまでと PC 画面でキャノンの印刷用アイコンが出るまで)
- ⑦ PC から適当なファイルを印刷してみて OK であれば、準備完了
PC 画面上に災害時の書式や手順書などへのショートカットがあるので、そこから必要な書類をさがす。

※マイクロソフトのワードやエクセルは無いが、同等のリブレ、ポラリス、WPS がオフィスソフトのホルダーにあるので、選択して使用

※プリンターに紙ホルダーをセットすると紙ホルダーがはみ出るので外して収納

※プリンターのみのコピーは PC を介さなくても③以降可能

※WiFi をつなぐとウィンドウズの更新等で PC が極端に遅くなるので、当初は接続しないことを推奨 (WiFi は自動接続にしない!)

※ハードディスク稼働ランプ  が点灯し続けている場合は、消えるまで待つ
ハードディスクの読み取りが律速になっており、極端に動作が遅くなるケースがある
(ウィンドウズのシステムがバックグラウンドで読み取り作業している為)

<設置 PC でのインターネット接続 別の PC を持ち込んで使用することを推奨>

- ① PC の設定かコントロールパネルでウィンドウズの更新を 7 日間行わない設定にする。(設置 PC 古い為、更新などで遅くなることを防止)
- ② スマホのデザリング機能を利用して接続する。 また震災時は学校の WiFi との接続が許されるので、ルータを借り接続する。

<別の PC を使用する場合 プリンタードライバーのインストールが必要>

・ PC に DVD・CD ドライブがある場合

WiFi が使えるかどうかわからないので、USB コードでプリンターをつないだ状態で収納してあるインストール用 CD を使ってドライバーなどをインストールする。

・ PC に DVD・CD ドライブが無い場合

WiFi を使える状態にして、インターネット経由でキャノンのサイトでドライバー等入手しインストールする。